Настройка рабочего кассового места


Чтобы правильно настроить ваше рабочее место, нужно выполнить несколько основных пунктов настройки. Пройдемся отдельно по каждому из них:

1. Действия кнопок питания


Для этого следуем цепочке: Меню «Пуск» –> Панель управления –> Электропитание –> Действия кнопок питания –> Отключаем все параметры завершения работы

Объяснение по пунктам:


1) Включаем компьютер и в левом нижнем углу запускаем меню «Пуск» (знак четырёх окошек).
2) Пишем в поиск или находим программу «Панель управления» и запускам её. В открывшемся окне находим опцию «Просмотр» и выбираем пункт «Мелкие значки».




Далее в появившемся списке выбираем пункт «Электропитание».




3) В предложенном слева списке настроек выбираем «Действия кнопок питания».



4) Находим заголовок «Параметры завершения работы» и убираем галочки со всем пунктов ниже.:



5) Если данное поле некликабельно (недоступно для изменений), ищем кнопку «Изменение параметров, которые сейчас недоступны»




Нажав на неё, отключаем все пункты. После отключения настроек не забудьте нажать на кнопку «Сохранить изменения»!

2. Сбалансированный план управления питанием кассового места


Следуем цепочке: Меню «Пуск» –> Панель управления –> Электропитание –> Настройка схемы электропитания

Объяснение по пунктам:


Как и в первом пункте проделывает путь до настройки «электропитание». Далее в открывшемся окне ищем пункт «Выбранная тема» и нажимает кнопку «Настройка схемы электропитания»




Ставим следующие значения:





Не забывайте сохранять все изменения при помощи кнопки ниже. Далее переходим в раздел «Изменить дополнительные параметры питания» и выставляем значения как на скриншотах ниже:







(Чтобы настройка отображалась как «Никогда», ставим значение 0)


Электропитание
Дополнительные параметры
Выберите схему управления питанием, которую вы хотите настроить, а затем задайте нужные параметры.
Сбалансированная [Активен]
Жесткий диск
Режим Internet Explorer
Параметры фона рабочего стола
Параметры адаптера беспроводной сети
Режим энергосбережения
От батареи: Среднее энергосбережение
От сети: Максимальная производительность
Сон
Параметры USB
Настройки графики Intel(R)
PCI Express
Восстановить параметры по умолчанию
OK
Отмена
Применить


Электропитание
Дополнительные параметры
Выберите схему управления питанием, которую вы хотите настроить, а затем задайте нужные параметры.
Сбалансированная [Активен]
Режим Internet Explorer
Параметры фона рабочего стола
Параметры адаптера беспроводной сети
Сон
Сон после
От батареи: Никогда
От сети: Никогда
Разрешить гибридный спящий режим
Гибернация после
Разрешить таймеры пробуждения
Параметры USB
Восстановить параметры по умолчанию
OK
Отмена
Применить


Электропитание
Дополнительные параметры
Выберите схему управления питанием, которую вы хотите настроить, а затем задайте нужные параметры.
Сбалансированная [Активен]
Параметры адаптера беспроводной сети
Сон
Параметры USB
Параметр временного отключения USB-порта
От батареи: Запрещено
От сети: Запрещено
Настройки графики Intel(R)
PCI Express
Управление питанием процессора
Экран
Параметры мультимедиа
Восстановить параметры по умолчанию
OK
Отмена
Применить




Не забудьте в конце применить все внесенные изменения!

3. Отключаем энергосбережение кассы


Следуем цепочке: Меню «Пуск» –> Этот компьютер –> Управление –> Отключаем энергосбережение


По пунктам:

1) Включаем компьютер и в левом нижнем углу запускаем меню «Пуск» (знак четырёх окошек).
2) Пишем в поиск или находим программу «Этот компьютер» и запускам её. В открывшемся окне нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Управление»:




Далее ищем пункт «Диспетчер устройств» и выбираем «Контроллеры USB»:





Наводим курсор на Корневой USB-концентратор, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Свойства». Из общих настроек переходим в «Управление электропитанием» и убираем галочки со всех пунктов (как показано на скриншоте):




Нажимаем кнопку «Ок» и проделываем тоже самое с настройкой «Расширяемый хост-контроллер USB».

4. Если на компьютере 1 диск и он заполнен (необязательно)


Следуем цепочке: Меню «Пуск» –> Этот компьютер –> Управление –> Управление дисками –> Сжатие тома

Объяснение по пунктам:

Как и в предыдущем пункте проделываем путь до окна «Управление компьютером»», нажимаем «Управление дисками»:



Нажимаем правой кнопкой мыши на диск и выбираем пункт «Сжать том»:



Ждём загрузку и нажимаем кнопку «Сжать»!